

Notes d'utilisation du logiciel zoom

Où télécharger Zoom ?

Attention, Zoom doit être installé depuis une source sûre pour votre ordinateur. La procédure d'installation de zoom sur votre machine est décrite ici :

<https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362033-Mise-en-route-sur-PC-et-Mac>


Que faire pour me connecter ?

Attention, vous aurez besoin de créer un compte pour pouvoir vous connecter à l'application. Une fois réalisé vous pourrez procéder à la suite.

Vous aurez reçu par mail l'identifiant de réunion pour vous connecter. Celui-ci sera à fournir pour rejoindre la messe.



Cliquez sur « Rejoindre une réunion » puis :




Tapez le numéro de réunion à 9 chiffres dans la première entrée (attention, des tirets vont s'insérer automatiquement), puis dans la seconde entrée indiquez le nom sous lequel vous souhaitez apparaître. Pour des raisons de sécurité, un mot de passe fourni dans l'envoi vous sera peut-être demandé.

A votre arrivée votre micro sera coupé. Vous pourrez toujours le réactiver par vous-même mais si vous devez faire coucou à quelqu'un préférez utiliser le mode conversation offert par le logiciel.

Conversation

Cliquer sur l'icône « converser »



Puis dans le panneau ouvert, tapez votre message après avoir choisi votre destinataire

Envoyer à : Tout le monde ▾
Saisir le message ici...

Réglage sonore pour les intervenants :


1 Sur ordinateur

Pour une meilleure qualité de son quelques réglages sont possibles.

Cliquez sur le menu suivant indiqué par la flèche.




Puis dans le menu tout en bas sur « Les paramètres audio ... ».




Désactivez la case à cocher « Ajuster automatiquement le volume ». Zoom n'essaiera plus de lisser le volume de votre voix (peut être gênant dans un chant).

Puis cliquez sur « Avancé » en bas à droite.

Dans le menu avancé, cliquez sur « Afficher l'option en réunion 'Activer le son d'origine' du microphone ». Puis désactivez les suppressions de bruits de fond. Ainsi les sons ambiants et musicaux devraient être mieux retransmis.



L'option 'son d'origine' apparaît alors en haut à gauche de votre vidéo :




Cliquer dessus désactivera toute immixtion de Zoom dans les réglages sonores. C'est sûrement la meilleure option pour chanter.

2 Sur tablette et téléphone Android

La procédure indiquée ici fonctionne pour Android, à vérifier pour ios.

A l'ouverture de l'application vous obtenez l'écran suivant et vous cliquez sur « Paramètres » en bas à droite :




Trouvez des personnes et commencez à discuter !


Ajouter des contacts



Pour les réglages de réunions, cliquez sur « Réunion »



Puis activez l'utilisation du son d'origine en cliquant sur « Utiliser le son d'origine »



Désormais le son d'origine du téléphone ou de la tablette sera utilisé sans les filtres sonores de Zoom. La qualité du son devrait en être meilleure.